
Photoshop Lab1

Uygulamalardan lab1.jpg imgesini açınız.




Adım 1: Katman (layer) adını alıştırma1 olarak değiştiriniz.

Adım 2: Katman (layer) rengini aşağıda görüldüğü gibi mor olarak değiştiriniz.




Yeni bir döküman yaratınız:


Adım 1: File (Dosya) menüsüne tıklayın ve New (Yeni) seçeneğini seçiniz.




Adım 2: Sayfanıza yeni bir döküman ismi veriniz ve Preset için olağan Photoshop boyutlarını (Default Photoshop Size)'ı seçin ve OK'e tıklayınız.




Adım 3: Layer1' i siyah renk yapınız, ilk önce önplan renk aracını ayarlayın ve siyah rengi seçip, boya tenekesi aracına seçip dökümanınızın üzerine tıklayınız.







Adım 4: Dökümanınızın rengini değiştirdikten sonra RectangleTool (Diktörtgen Aracı)'na tıklayıp basılı tutun ve Custom Shape Tool (Özel Şekil Aracı)'nı seçin. Daha sonra Denetim Masası Seçeneklerinden Ampul2 şeklini seçiniz.




Adım 5: Şeklinizin rengini değiştirmek için Foreground color tool (Önfon Renk Aracına) tıklayınız ve şeklinizin rengini sarı olarak seçiniz. Seçtikten sonra aşağıdaki gibi şeklinizi dökümanınız üzerine çiziniz.




Adım 6: Şeklinizi çizdikten sonra, şekil katmanı seçiliyken şeklinizin saydamlığını (Opacity) 16% olarak değiştiriniz.



Adım 7: Dökümanınıza metin ekleme. Metin eklemek için Yazma Aracını (Type Tool) seçmeniz gerekmektedir. Type Tool'a tıklayıp basılı tutun ve Yatay Yazma Aracı'nı (Horizontal Type Tool) seçin. Seçtikten sonra font tipini, boyutunu ve rengini aşağıda gösterilen kısmı kullanarak ayarlayabilirsiniz.



Adım 8: Şeklinizin altına tıklayınız ve metinizi ekleyiniz.



Adım 9: Son olarak dökümanınızı kaydediniz. File (Dosya) → Save As (Kaydet) tıklayınız ve yeni bir dosya adı verip, kayıt türünüzü PSD olarak seçiniz ve Save'e tıklayınız.